


miniacacode安装

官网地址

<https://www.anaconda.com/download/success?reg=skipped>

进入官网点击下载Miniconda版本，点击下载选项开始下载



下载完成后双击运行安装包，无脑安装，一直下一步，直到安装完成，

注：安装过程中记得更改软件安装位置，不要放c盘

设置环境变量

D:\Miniconda3

D:\Miniconda3\Library\bin

D:\Miniconda3\Scripts

conda配置：

配置默认的环境存放位置conda config --add envs_dirs D:\Miniconda3\envs

conda 常用命令大全

一、基础查看与环境管理

1. 查看 conda 版本

```
conda --version
conda -V
```

2. 查看所有虚拟环境

```
conda env list
conda info --envs
```

3. 创建虚拟环境

```
# 创建指定名称环境（python3.10示例）
conda create -n env_name python=3.10

# 创建时同时安装多个包
conda create -n env python=3.10 numpy pandas
```

`-n`：指定环境名

4. 激活 / 退出环境

```
# Windows
conda activate env_name

# Mac/Linux
source activate env_name
# 新版统一兼容写法
conda activate env_name

# 退出当前环境
conda deactivate
```

5. 复制环境

```
conda create -n new_env --clone old_env
```

6. 删除环境

```
# 删除整个环境
conda remove -n env_name --all
# 只删除环境内某个包
conda remove -n env_name package_name
```

7. 重命名环境（无直接命令，复制再删旧）

```
conda create -n new --clone old
conda remove -n old --all
```

二、包管理（安装 / 卸载 / 更新 / 查询）

```
# 在当前激活环境安装
conda install package_name

# 指定环境安装，无需激活
conda install -n env_name package_name

# 指定版本
conda install numpy=1.24

# 从conda-forge源安装
conda install -c conda-forge opencv
```

2. 卸载包

```
conda remove package_name
conda remove -n env_name package_name
```

3. 更新包

```
# 更新单个包
conda update numpy
# 更新所有已安装包
conda update --all
# 更新conda本身
conda update conda
```

4. 搜索包

```
conda search numpy
# 搜索指定源的包
conda search -c conda-forge pytorch
```

5. 查看已安装包

```
conda list
# 指定环境查看
conda list -n env_name
# 导出环境依赖清单
conda list --explicit > spec-list.txt
```

三、环境导出与迁移（换电脑 / 部署）

1. 导出 yaml（跨平台通用）

```
conda env export > environment.yml
# 不导出前缀路径（推荐）
conda env export --no-builds > environment.yml
```

2. 从 yaml 创建环境

```
conda env create -f environment.yml
```

3. 导出纯净依赖（仅包名版本）

```
conda list --export > requirements.txt
```

四、源（channel）镜像配置

1. 查看当前镜像源

```
conda config --show channels
```

2. 添加清华源（示例）

```
conda config --add channels https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgsg/free/
conda config --add channels https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgsg/main/
conda config --add channels https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/conda-forge/
# 设置优先显示源地址
conda config --set show_channel_urls yes
```

3. 删除源

```
conda config --remove channels 源地址
# 清空所有源恢复默认
conda config --remove-key channels
```

五、缓存清理（释放磁盘）

```
# 删除未使用的安装包缓存
conda clean -p
# 删除所有缓存安装包
conda clean -t
# 一键全部清理（常用）
conda clean -y --all
```

六、辅助信息命令

```
# conda全局信息
conda info
# 检查conda环境问题
conda doctor
# 帮助文档
conda install -h
conda -h
```

七、Pytorch 安装示例（常用）

```
# CUDA 11.8 版本
conda install pytorch torchvision torchaudio pytorch-cuda=11.8 -c pytorch -c nvidia
```